Автоматизированная информационная система «Контентная система обучения»

Инструкция администратора по установке

проекта на сервере

1. Подготовить Виртуальную машину или сервер для развертки системы

- Необходим сервер или виртуальный сервер под управлением Linux, с установленным web сервером Apache, СУБД MySQL и LMS Moodle.
- Создать виртуальный хост для приложения по инструкции используемого дистрибутива Linux. Например для Ubuntu

https://ubunlog.com/ru/virtual-hosts-de-apache-configuracion-ubuntu-22-04/

для Astra linux

https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=61572975

для Alt linux

https://www.altlinux.org/Apache2/Configs

2. Подготовить базу данных

Создать пользователя СУБД **MySQL** и базу данных с полным доступом для созданного пользователя по инструкции

http://www.mysql.ru/docs/man

- сохранить имя балы данных, имя пользователя и пароль

3. Работа с бэкапами

Распаковать предоставленный архив в директорию корня созданного виртуального хоста по пункту 1

```
Загрузить структуру базы данных в СУБД

mysql -u <umя пользователя> -р -h localhost <umя базы данных ais>cseais.sql
```

mysql -u <имя пользователя> -р -h localhost <имя базы данных> cse.sql

4. Отредактировать файл конфигурации

- в файл users/cofig.php подставить имя базы данных, имя пользователя базы данных и пароль доступа к базе данных

```
<?php
global $EmailDomain, $ReportTitle, $AccountPrefix;
global $cfg;
$cfg = new stdClass();
$cfg->host = 'localhost';
$cfg->name = '<имя базы данных ais>';
$cfg->user = '<имя пользователя>';
$cfg->password = '<пароль>;
$EmailDomain = '@email.ru';
$ReportTitle = 'Контентная система обучения «КСО-АМКОС»';
$AccountPrefix = 'ais';
?>
```

- в файл cofig.php подставить имя базы данных, имя пользователя базы данных и пароль доступа к базе данных

```
$cfg->host = 'localhost';
$cfg->name = '<имя базы данных>';
$cfg->user = '<имя пользователя>';
$cfg->password = '<пароль>;
```

5. Проверить доступность проекта в WEB браузере

https://имя виртуального хоста

5. Администрирование приложения

Войти в систему с логином admin

Пароль по умолчанию 1789564cse

- Заменить пароль на уникальный в разделе Настойки аккаунта

